

KLOCKRENT!

eller:
hur vi minskar smittspridning och vårdrelaterade infektioner i en säker arbetsmiljö

Nr 2 2023

Informationsblad till
hygienombud och övriga
medarbetare inom Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen

Skyddsrock och Skyddsrock. Vad är vad, När, Var och Hur ?!

Vid undersökningar, omvårdnad och behandlingar kan arbetstagaren (vårdpersonalen) riskera att exponeras för och/eller kontamineras med smittämnen från patienten. Skyddsförkläde eller skyddsrock används för att förhindra eller minska denna risk. Skyddsutrustning kan vara antingen en medicinteknisk produkt eller en personlig skyddsutrustning eller både och.

Det är tillverkaren som anger syftet med skyddsutrustning.

Om tillverkaren har angivit att syftet med skyddsutrustningen endast är att förhindra smitta mellan patienter, via vårdpersonalens kläder, räknas det som medicinteknisk utrustning och ska vara CE-märkt enligt det medicintekniska direktivet (2017/745,MDR).

Om skyddsutrustningen används för att skydda arbetstagaren mot smitta ska skyddsutrustningen vara CE-märkt enligt kraven i EU-förordningen (2016/425) om personlig skyddsutrustning.

Om tillverkaren däremot har angivit att syftet med skyddsutrustningen är att skydda både patient och arbetstagare måste utrustningen uppfylla kraven i både förordningen om personlig skyddsutrustning och det medicintekniska direktivet.

Skyddsrock, MDR:

För att inte sprida smittämnet vidare till nästa patient följer vi SOSFS 2015:10, Basal hygien i vård och omsorg. Vi har kortärmad arbetsdräkt för att kunna genomföra handdesinfektion inför och efter undersökning, vård och behandling. Vi använder ett skyddsförkläde eller en skyddsrock för att skydda arbetsdräkten från kontamination.

Val av skydds- och arbetskläder –

Det finns många produkter som tillhör skydds- och arbetskläder. I denna vägledning ges information om i vilket syfte varje produkt ska användas samt hur beställningen går till. <https://varuforsorjningen.se/media/92524/val-av-skyddsklaeder.pdf>

Exempel från Varuförsörjningen:

MDR: FÖRKLÄDE PL 81X125CM DISPENSERFP FÖRNYBAR BOSCO GREEN Art.nr: 61446
Används enligt SOSFS 2015:10

PPE: SKYDDYROCK VIT 115X140CM PB6B KNÄPPES BAK Art.nr: 61420 Används som personlig skyddsutrustning mot smittrisk efter att riskbedömning av arbetsmiljön i samarbete med Vårdhygien visat att det behövs. Exempelvis på Traumaenhet och Patologen

PPE: SKYDDYROCK CYTOSTATIKA M MUDD 114CM Art.nr: 90024

Skyddsförklädet/skyddsrocken är då en medicinteknisk produkt enligt förordning om medicintekniska produkter (MDR).

Medicintekniska produkter regleras i direktiv 2017/745,MDR.

Det finns inga harmoniserande standarder för skyddsförkläde/skyddsrock enligt medicinteknisk produkt som anger prestandakrav som konfektion, täthet, mm. Däremot ska skyddsutrustningen vara CE-märkt enligt det medicintekniska direktivet (2017/745,MDR) och användas enligt SOSFS 2015:10 § 5, b) Om kläderna riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material under ett vård- eller omsorgsmoment, ska plastförkläde, skyddsrock eller motsvarande skyddskläder användas utanpå arbetskläderna.

Skyddsrock, PPE:

För att skydda arbetstagare vid risk för exponering, där smittämne från patient kan utgöra allvarlig fara för arbetstagaren och där det saknas behandling eller förebyggande åtgärder (vaccination) eller för att skydda arbetstagaren mot läkemedel/kemikalier som genom toxikologiska egenskaper kan orsaka bestående skada, ska skyddsrock användas. Skyddsrocken är då en personlig skyddsutrustning (PPE). Personlig skyddsutrustning regleras bland annat i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:3).

För personlig skyddsutrustning finns prestandakrav gällande bland annat konfektion, täthet mm utifrån vilken skyddsnivå som ska uppnås dvs vad skyddsrocken ska skydda mot. Skyddsrock typ PB6-B ska skydda arbetskläderna, hela bålen, armarna och benen (lår och knä) mot ett begränsat stänk av vätskor och klara kraven i SS-EN 14126:2004 *Skyddskläder – Funktionskrav och provningsmetoder för skyddskläder mot smittsamma ämnen.*