

Desmoxan/ Tabex (Cytisine) 1,5 mg tabletter

Desmoxan/Tabex används för rökavvänjning och minskning av nikotinbegär. Målet är att sluta med nikotinhaltiga produkter permanent, dvs. behandlingen är lämplig endast vid en allvarligt menad rökstoppinsats. Desmoxan påverkar liknande receptorer (mottagare) i hjärnan som vareniklin (Champix). **Desmoxan** och Champix har visat ungefär likvärdiga resultat i studier.

Desmoxan möjliggör en gradvis minskning av nikotinberoendet genom att lindra abstinenssymptom. *Rökstopp bör infalla senast dag 5.* Fortsatt rökning kan förvärra biverkningarna. Vid behandlingssvikt bör behandlingen avbrytas och kan återupptas efter 2 till 3 månader.

Behandlingstid 25 dagar:

Behandlingsdag	Rekommenderad dosering	Maximal dos per dag
1 - 3	1 Tabl. med 2 timmars mellanrum	6 tabletter
4-12	1 Tabl. med 2,5 timmars mellanrum	5 Tabletter
13-16	1 Tabl. med 4 timmars mellanrum	4 Tabletter
17-20	1 Tabl. med 5 timmars mellanrum	3 Tabletter
21-25	1 Tabl. med 6 timmars mellanrum	2 Tabletter

Tabletten intas med en lämplig mängd vatten

Om du använder mer Desmoxan än du borde

Symtom kan likna nikotinförgiftning (illamående, kräkningar, ökad hjärtfrekvens, variationer i blodtryck, andningsproblem, dimsyn, kramper) sluta då ta Tabex. Vid lindriga besvär kan det räcka att minska dosen och/eller sluta helt med rökning/nikotin. Kontakta läkare eller apotekspersonal om du har ytterligare frågor.

Om du har glömt att ta Desmoxan - ta inte en dubbel dos för att kompensera.

Använd inte Desmoxan: - vid allergi mot cytisine eller annan ingrediens i läkemedlet; vid instabil angina, nylig hjärtinfarkt, okontrollerad hypertoni, betydande hjärtrytmrubbningar, nylig stroke; graviditet; amning.

Försiktighet vid ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt, hypertoni, tumör i binjuren, åderförkalkning och andra perifera kärlsjukdomar, mag- och tolvfingertarmssår, gastroesofageal refluxsjukdom, överaktiv sköldkörtel, diabetes, schizofreni, njur- och leversvikt. Användning av cytisin vid fortsatt rökning kan leda till förvärrade biverkningar av nikotin.

Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal.

Lista över biverkningar

Mycket vanliga kan påverka mer än 1 användare av 10: förändring i aptit (främst ökad), viktökning, yrsel, irritabilitet, humörförändringar, ångest, ökat blodtryck, muntorrhet, diarré, utslag, trötthet, sömnstörningar (sömlöshet, dåsighet, onormala drömmar, mardrömmar), huvudvärk, ökad hjärtfrekvens, illamående, ändrad smak, halsbränna, förstoppning, kräkningar, buksmärta (särskilt i övre buken), muskelsmärta.

Vanliga kan påverka 1 till 10 användare av 100: koncentrationssvårigheter, långsam hjärtfrekvens, uppblåst buk, "brinnande" tunga, sjukdomskänsla.

Ovanligt påverkar 1 till 10 användare i 1000: känsla av tyngd i huvudet, minskad sexlust, klåda, dyspné (andfåddhet), ökad sputumproduktion, ökad salivation, svettning, minskad elasticitet i huden, trötthet, ökning av serum transaminasnivåer (levervärden).

De flesta av ovanstående biverkningar uppstår i början av behandlingen och försvinner när behandlingen avslutas. Dessa symtom kan också bero helt av rökavvänjningen (abstinenssymptom), och inte behandling med cytisin.

Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal.

Den aktiva substansen är cytisin. En tablett innehåller 1,5 mg cytisin. - Övriga ingredienser är: mannitol, mikrokristallin cellulosa, magnesium stearat, glycerol dibehenate, hypromellose.